

Vorbereiding inzaaien

1 Verwijderen aanwezige begroeiing

Voordat gezaaid kan worden, moet de grond worden vrijgemaakt van begroeiing. Afhankelijk van de uitgangssituatie zijn er verschillende methodes.

Zitten er wortelonkruiden in de bodem?

- + Denk aan kweekgras, zuring en akkerdistels.
- + Verwijder deze volledig door uit te spitten.
- + Op zandgrond kan eerst gemaaid worden, daarna de grond met een kuul opentrekken. Wortelonkruiden komen boven en kunnen handmatig worden verwijderd.
- + Niet frezen, dit verspreidt wortelonkruiden.

Zitten er geen wortelonkruiden (meer) in de bodem, maar wel andere begroeiing?

- + Kort afmaaien en eventueel met karton en/of compost of blad enige tijd afdekken.
- + Afplaggen van de (voedselrijke) bodemlaag en bewerken met een hark of rotorkoep.
- + Een periode afdekken met karton eventueel met grond met compost of blad erop leggen.

Na het verwijderen van een voedselrijke laag kan de nieuwe bovenlaag hard worden. Maak deze los voor een betere structuur en waterdoorlaatbaarheid. Creëer hoogteverschillen en geleidelijke overgangen tussen voedselrijke en voedselarme delen, zodat wortels zich goed kunnen ontwikkelen. Dit voorkomt problemen met wortelgroei en zorgt voor een gezonde basis.

2 Vervolg bewerking

Afhankelijk van de gekozen methode kan direct of na enige tijd de de grond bewerkt worden en zaai klaar worden gemaakt. Met de hand doe je dit het best met een hark, machinaal met een rotorkoep. Deze bewerkingen zijn vergelijkbaar als bij de aanleg van een grasveld of weide.

Tip: Bodemverstoring heeft een negatief effect op de bodem en het bodemleven. Bewerk de bodem bij voorkeur zo min mogelijk of enkel ondiep.

3 Vals zaaibed

Bij inzaai in het voorjaar, kiemen onkruidzaden vaak sneller dan jouw bloemenzaden. Is er veel onkruidzaad in de bodem aanwezig, pas dan de vals-kiembedmethode toe. Eigenlijk wordt het onkruid hiermee een beetje misleidt.

Hoe wordt een vals zaaibed gemaakt?

Als er veel zaden van ongewenste 1-jarige soorten zijn, kun je de grond enige keren oppervlakkig bewerken met een schoffel (2-3 cm) of rotorkoep. Na een bewerking doe je een paar weken niets. Als er aardig wat onkruidzaad gekiemd en gegroeid is, maai je het ca. 10 cm boven de grond af en bewerk je de bodem ondiep. Dit herhaal je totdat er nog maar weinig onkruidzaden meer kiemen. Nu kan er het bloemenmengsel ingezaaid worden. Deze methode geeft de (bloem)-zaden die gezaaid worden een betere uitgangspositie en een mooier beeld in het eerste jaar.

